

Změny v AdmWin ve verzi 3.55 od 3.54

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 3.54, 3.53, 3.52, 3.51, 3.50, 3.47, 3.46, 3.45, 3.44.

Pokud se přechází z verze nižší 3.44, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update do verze 3.44 !!!

1. Tisk nabídky, poptávky, objednávky a dodacích listů v jazykových mutacích

V zadávacích oknech pro tisk těchto dokladů doplněn rozevírací seznam:

"Jazykové provedení" – nabízející možnost česky, anglicky, německy a slovensky. Nastaveným jazykem se tisknout jen fixní texty na těchto dokladech. Ostatní texty si musí uživatel na doklad zapsat sám v příslušném jazyce, kromě položek zásob, ke kterým se při vytváření tisku dohledává název položky ve zvoleném jazyce v doplňkových údajích ke skladové kartě. Pokud není, tiskne se název ze skladové karty. Upravit fixní texty všech jazykových mutací lze v nastavení tisku faktur, kde je u nastavení jazykového provedení tlačítko, kterým lze vyvolat okno se jejich seznamem a v něm provést změny. Ty se ale při každé aktualizaci přepíše standardně dodávanými.

2. Zásoby

2.1 Doplňkové údaje ke skladové kartě

Doplněna oblast:

"Přepočet na měrnou jednotku" - pro přepočet prodejní ceny za prodávané balení na cenu za měrnou jednotku. Obsahuje 2 údaje:

"koeficient" – koeficient přepočtu prodejní ceny z jednotky množství na skladové kartě na prodejní cenu za měrnou jednotku

"měr.jednot." – měrná jednotka prodávané skladové položky, na kterou je přepočítací koeficient

Např. Prodává se 250 g máslo jako jeden kus na skladové kartě:

- do přepočítacího koeficientu uvést 4
- do měrné jednotky Kč/kg

nebo prodává se 5 l balení vody:

- do přepočítacího koeficientu uvést 0,2
- do měrné jednotky Kč/litr

Tyto 2 údaje lze použít pro tisk na štítky – polepky zboží.

2.2 Tisk štítků

Z důvodu malého množství možností zrušeny údaje, co a kam tisknout. Nahrazeny podstatně rozšířeným seznamem možných údajů, které lze na štítku vytisknout a u každého z nich pozici a písmo (font), kterým se bude tisknout.

Sloupce seznamu:

"Co tisknout" – popisuje, jaký údaj vytisknout. Určuje systému význam údaje, co vytisknout. Uživatelsky neměnitelné.

"Tisk" – zaškrtnutím se označuje, že bude tištěn

"Zleva" – vzdálenost v setinách mm od levého okraje štítku bodu, ke kterému se bude tištěné zarovnávat.

Pro název, logo a čárový kód levého horního okraje oblasti, do které se bude tisknout

"Shora" – vzdálenost v setinách mm od horního okraje štítku bodu, ke kterému se bude tištěné zarovnávat.

Pro název, logo a čárový kód levého horního okraje oblasti, do které se bude tisknout

"Šířka" – šířka v setinách mm obrázku loga nebo oblasti pro zalamování textu názvu skl.položky. Pro ostatní údaje nemá význam (nezpracovává se). Šířku ostatních údajů určuje počet znaků a u čárového kódu navíc norma pro zvolený typ čárového kódu.

"Výška" – výška v setinách mm obrázku loga, čárového kódu nebo oblasti pro zalamování textu názvu. Pro ostatní údaje nemá význam (nezpracovává se). Výška ostatních údajů je určena velikostí písma. U čárového kódu je min. hodnota předepsána normou – hodnota je automaticky doplněna při změně kódu.

"Písmo" – určuje font, kterým se bude tisknout, pro čárový kód typ čárového kódu. Při otevření tohoto údaje k editaci na řádku pro čárový kód se nabídne seznam možných typů čárových kódů, na všech jiných standardní Windows dialogové okno pro výběr písma (fontu).

"Vel." – velikost tohoto písma (fontu)

"Zarov." – zarovnání tištěného: zleva, zprava, na střed. U názvu, loga a čárového kódu nemá význam

"Doplň.text" – doplňkový text, který se vytiskne za zvolený údaj malým písmem do úrovně horního indexu

Pod pojmem „název“ ve výše uvedeném popisu jde o název skladové položky ze skladové karty i jeho rozšíření z doplňkových údajů ke skladové kartě. U obou údajů dochází k automatickému zalamování textu do určené oblasti. Není-li zadána šířka a výška této oblasti, bere se automaticky šířka do konce štítku a

výška 2 násobek výšky zvoleného písma. Z důvodu automatického zalamování textu se nebere zřetel na zarovnání – je vždy vlevo.

Doplněn nový údaj:

"Do čárového kódu tisknout číslo položky" – při zatržení bude v čárovém kódu obsaženo číslo skladové položky. Při nezatržení údaj „EAN“ (čárový kód) ze skladové karty. Výchozí nastavení po instalaci nových dat je nezatrženo. Následná změna se ukládá a nabídne se při dalším otevření okna.